

クレジットカード払いの発券方法

ペックスやノーマル運賃の航空券をクレジットカードで購入する場合は下記のエントリでカード番号を入力して下さい。承認番号は発券時に自動で取得します。

(クレジットカード番号のマスキングが解除されていない場合、カード番号は下4桁のみ表示されます。
クレジットカード番号のマスキングについては「よくあるご質問」ページをご覧ください。)

1. PNRにカード番号を入力

>5\$CC 入力開始のエントリ
 AX カード会社の2レターコード
 123456789012345 カード番号
 P1215 P カードの提示あり
 N カードの提示なし
 有効期限 (月・年)

入力例 >5\$CCAX123456789012345P1215
 サインレス >5\$CCVI567890123456789N1115*SOF (有効期限の後に*SOFを入力)

2. 発券時にカード番号を入力

>EZEI#CDL#\$CCDC123456789012345P1215

3. ドキュメントヒストリ

航空券発券後、PNRのドキュメントヒストリで自動で取得した承認番号を含む下記の情報を確認することが出来ます。

```

1 05OCT1559 1P/ABC/PM*E2179010123456 I000000 *I
  SUZUKI/ICHIRO.MR*ADT
**DOCUMENT COMMANDS**
EZ      EZEIP#CTG# N1.1#$CCVI123456789012345P0515*SOF#XTC
AGENT  EZEPI#XTC#CTG# $CCVI123456789012345P0515*SOF#N1.1
4P      4P*
        FARE STORED ON 05OCT 0705
        SELECTED PRICING CARRIER -TG
**INTERFACE**
CTLNBR 2780001574
**DOCUMENT**
FOP     CCVI 1234 5678 9012 3456P0515*SOF 594954-JPY88660
ENDOR  TG ONLY/FLT/DTE SHOWN ONLY/VALID ON TG OPR FLT ONLY//
FARE   JPY69400//SW2040/TS3000/YQ14220/JPY88660 HLZAP Y
        HLZAP HLZAP
FCALC  TYO TG BKK 239.22TG CEI 102.76 TG X/BKK TG TYO 260.
        96NUC 602.94END ROE114.957TG
COMM   JPY3470
TTN    SSR TKNE TG
SCN    PLAIN PAPER      C 1630000
        SUPPRESSED      A 1630000
        SUPPRESSED      T 1630000
        SUPPRESSED      P 1630000
  
```

4. 承認番号の入力

利用限度額などの問題で発券時に自動で承認番号が取得できず、カード会社に電話をかけて承認番号を取得した場合、又は、Eチケット発券時にリンクダウンで再度、航空券を発券しなおさなければいけない場合、発券時に取得した承認番号を入力して航空券を発券して下さい。

PNR にカード番号が入力済み > EZEI#CDL#\$ * Z123456

↓
承認番号

発券時にカード番号を入力する場合

> EZEI#CUA#\$CCCA5678901234567890P1215 * Z123456

5. Split Form Of Payment (Mix Payment) の入力

航空券を一部現金、一部クレジットカードのように複数の支払方法で発券する事を「Split Form Of Payment (Mix Payment)」と呼びます。

この場合、支払方法は「**発券時**」に入力して下さい。また、CCCF は発行されません。

入力例

> EZEI#CDL#\$CCAX12345678901234P1215-100000/CA-152040

承認番号と共に

> EZEI#CDL#\$CCVI4005554444444403P1215 * Z123456-100000/CA-152040#K5
(現金とクレジットカードの入力は順不同です。)

OB Feeを徴収する場合

> EZEI#CAF#\$CCVI4005554444444403P1215-100000/CA-CALC#XTX

6. セールスレポート

セールスレポートは下記のように表示されます。

```
DAILY DOCUMENTATION LOG
WORLDSPAN HELPDASK                      9968816    09 OCT 13
ITEM      GROSS  P  S  A/L TKT NBR      NET AMT PSGR NAME INVOICE
000001    20000  A  V  0019010580786    18400 YAMAMOTO/MMS
000002    20000  A  V  1319010580787    18400 SAITO/YUK
000003    10000  A  V  2059010580788     9200 SAITO/KEI
000004    16000  A  V  0579010580789    14720 SAITO/SUM
000005    109850  C      E0069010580790    105220 TOYOTA/
000006     34800  C  V  E0069010580791     34800 HONDA/S
000007    198840  AC     E0069010580792    189190 MATSUDA
```

P : Payment (支払い方法)
A = Cash
C = Credit Card
AC または CA = Split Form Of Payment (Mix Payment)

セールスレポートの表示方法

- > DD * SF/CC * 14JUN (すべてのカード、日付指定)
- > DD * SF/CCAX * 17JUN (特定のカード (AX)、日付指定)

7. エラーメッセージ

カード発券時のエラーは「> INFO CCERR」で確認できます。 下記が代表的なエラーです。

EXPIRED CARD

有効期限切れのカードです。 有効期限を確認し再度正しい情報を入力しなおして下さい。

INVLD ACCT NUMBER

クレジットカード番号が違います。 正しい番号を入力しなおして下さい。

DO NOT HONOR

承認番号を取得できません。 有効期限が間違えている、利用限度額を超えてしまった、またはカード番号が登録されていない可能性があるのでカード会社に連絡し承認番号を取得して発券するか、別のカードで発券して下さい。

8. クレジットカードリマークスの入力方法 >5.Z (5ドットZ)

1. リマークス 1
>5.Z * L/12345
2. リマークス 2
>5.Z * M/ABCDE
3. リマークス 3
>5.Z * N/123XYZ

入力例

- ① >5.Z * L/12345 * M/ABCDE * N/123XYZ
- ② >5.ZN3.1 * L/12345 * M/ABCDE * N/123XYZ (ネーム指定)

注) 各項目 10 文字まで。 PNR 上の > *U で確認できます。
このクレジットカードリマークスは>5.Z で入力する他のアカウントコードと同時に入力が可能です。

9. その他

1. 複数の発券の際はネーム指定をして 1 名ずつ発券をしてください。
2. クレジットカードコード検索
>HELP CC CODES でカードコードの一覧を確認することができます。
3. 使用可能なクレジットカードについては航空会社にご確認ください。