

## Account Code – 5.Z について

Account Code (アカウントコード) とは、発券精算の統計に使用する旅行会社さんごとに決められたコードのことです。 PNR に入力されたアカウントコードは発券時にインターフェースメッセージとして精算システムに流れ、そのコードを元に様々なデータを出力することが可能になります。

### 1. 入力開始のコマンドと項目について

入力開始のコマンド：                    >5.Z (5 ドット Z)

Account Code の項目

R/	RECEIVED ORDER CODE	12 文字
S/	SECTION CODE	6
A/	SALES STAFF CODE	6
D/	ROUTING CODE	3
C/	CUSTOMER CODE	10
Z/	PAYING IN CODE	1
F/	FREE CODE	10
T/	PACKAGE TOUR CODE	15
K/	REBATE CODE 1	7
E/	PRICING CODE	7

#### 注意点

1. Account Code の入力は 1 行に 6 9 文字まで入力可能です。
2. Segment Select は出来ません。
3. 入力したコードは PNR の隠れた場所に保管されています。 \*U と入力してコードを確認して下さい。
4. ネーム指定の場合、範囲の指定は - (ハイフン) ではなく // (スラッシュが 2 回) を使います。
5. ネーム指定は一回で 1 0 名までとなります。

## 2. 入力方法

PNR を表示してから入力をします。

>5.Z から入力を開始し、項目を\*で区切ってコードと共に入力します。（項目の入力の順番に決まりはありません。）

例) >5.Z \*R/123456 \*C/C123 \*D/LAX

### A) すべての Passenger が同じコードの場合

```
0 NAMES REMAIN AVAILABLE
1.C/5TTYO/WSP/TEST*ITX  2.1TANAKA/TAROMR*ITX
3.1TANAKA/HANAKOMS*ITX  4.1SUZUKI/ICHIROMR*ITX
5.1SUZUKI/MOMOKOMS*ITX  6.1SUZUKI/JIROMSTR*CNN
1 DL 639H 15JAN SU NRTHKG HK5 1825 2300 /O $ E
2 DL 638H 20JAN FR HKGNRT HK5 0800 1305 /O $ E
P- 1.2Z7 03-5400-7267T WORLDSPAN TYO/ TEST
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
>
```

入力: >5.Z \*R/123456789012 \*D/123 \*S/123456 \*A/123456 \*  
C/1234567890 \*T/12345678901234

入力後、>\*R で記録を表示すると下記の様に表示されます。

```
0 NAMES REMAIN AVAILABLE
1.C/5TTYO/WSP/TEST*ITX  2.1TANAKA/TAROMR*ITX
3.1TANAKA/HANAKOMS*ITX  4.1SUZUKI/ICHIROMR*ITX
5.1SUZUKI/MOMOKOMS*ITX  6.1SUZUKI/JIROMSTR*CNN
1 DL 639H 15JAN SU NRTHKG HK5 1825 2300 /O $ E
2 DL 638H 20JAN FR HKGNRT HK5 0800 1305 /O $ E
P- 1.2Z7 03-5400-7267T WORLDSPAN TYO/ TEST
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
**** ITEMS SUPPRESSED ****/u
```



5.Z で入力したコードはここに保存されています。

入力後、必ず>\*Uでコードが正しく入力されているか確認をして下さい。

```
MZ-1.*R/1234567890*D/123*S/123456*A/123456*C/1234567890*T/12345678901234
```

MZ- 1 ⇒ ラインナンバー 1

複数の行数を一回の発信で入力するときは # で区切って入力します。

```
>5.Z*S/123456*R/123456789012*A/123456*D/123*C/1234567890#5.Z*T/123456789012345*Z/1*F/1234567890
```

>\*Uで表示すると下記の様に表示されます。

```
MZ- 1.*S/123456*R/134567899012*A/123456*D/123*C/1234567890  
2.*T/123456789012345*Z/1*F/1234567890
```

## B) Passenger によってコードが違う場合

コードが違う場合はコードが違う旅客をネーム指定し、違うコードのみ入力します。データはネーム指定したものはその項目のコードを取り込み、それ以外のデータはネーム指定していないコードが取り込まれます。

例1) 6番の子供の項目 S/ のコードが違う場合

```
0 NAMES REMAIN AVAILABLE  
1.C/5TTYO/WSP/TEST*ITX 2.1TANAKA/TAROMR*ITX  
3.1TANAKA/HANAKOMS*ITX 4.1SUZUKI/ICHIROMR*ITX  
5.1SUZUKI/MOMOKOMS*ITX 6.1SUZUKI/JIROMSTR*CNN  
1 DL 639H 15JAN SU NRTHKG HK5 1825 2300 /O $ E  
2 DL 638H 20JAN FR HKNRT HK5 0800 1305 /O $ E  
P- 1.2Z7 03-5400-7267T WORLDSPAN TYO/ TEST  
T- 1.T/  
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
```

1. 大人のコードを入力

**>5.Z \* S/123456 \* Z/1 \* T/123456789012345 \* E/1234567**

2. 子供のコードをネーム指定して入力

**>5.ZN6.1 \* S/ABCDEF**

N6.1           ネーム指定  
⇒ 範囲の指定   =   N6.1/9.1   (6番から9番)  
⇒ 特定の指定   =   N6.1/8.1   (6番と8番)  
S/ABCDEF   違うコードのみ入力

> \*U で表示をすると下記の様に表示されます。

MZ-	1.*S/123456*Z/1*T/123456789012345*E/1234567
	2.S/ABCDEF -SUZUKI/JIROMSTR

大人と子供のコードを # で区切って1回の発信で入力することも可能です。

例) **>5.Z \* S/123456 \* Z/1 \* T/123456789012345 \* E/1234567#**  
**>5.ZN6.1 \* S/ABCDEF**

例2) 6番の子供のみ S/ の項目が適用されない場合

1. 大人のコードを入力

**>5.Z \* S/123456 \* Z/1 \* T/123456789012345 \* E/1234567**

2. 子供のコードを入力

**>5.ZN6.1 \* S/**

MZ-	1.*S/123456*Z/1*T/123456789012345*E/1234567
	2.S/ -SUZUKI/JIROMSTR

上記のように入力した場合、6番の子供の S/ の項目は Blank でデータが流れます。 その他の項目はラインナンバー1番のコードが流れます。

### 3. 削除と変更

Account Code の削除と変更はラインナンバーを指定して行います。

MZ-	1.*R/123456789012*C/ABCDEFGHIJ*K/1234567*F/1234567890
	2.*T/123456789012345*D/LAX
	3.*S/123456

ラインナンバー 1 番を削除 >5.Z1@

ラインナンバー 1 番から 3 番を削除 >5.Z1-3@

ラインナンバー 2 番を変更 >5.Z2@ \* T/123456789012345 \* D/USA

Revised 6Oct, 2011