＜予約に関するご質問＞

Q. デルタ航空の座席予約方法

A.

・出発331日前から座席予約が可能です。
・10名以上のグループは、予約がOKになると同時にデルタ航空側で席をブロックしています。
@DL@＊PNRの入力でデルタ航空側のPNRを表示した時にセグメントの横にRSと表示される便は、既に座席予約が完了しているものです。ワールドスパンから座席予約をする必要はありません。
・途中機材の変わる便に関しては、番号指定での座席予約が現在出来ません。
詳細は＜機材変更のある便の座席予約方法＞をご参照下さい。

入力例:

シートマップ

シートマップ表示:	>41＊	セグメント1のマップ表示
	>4610Y1OCTNRTHNL－DL	便名指定で表示
シートマップ画面を下げる:	>MD	
シートマップ画面を上げる:	>MU	

シートマップコード

. (ドット)	＝予約可
R	＝予約済み
S	＝Preferred Seat（マイレージ上級会員用）
E	＝非常口
B	＝ブロック　（予約不可）
)>	＝次画面あり　（>MDで表示して下さい。）
W	＝ウイングエリア

座席予約方法

セグメント1に対して40Aを指定:	>4RS1$40A
複数の座席を指定:	>4RS1$37AB38AB
旅客番号して:	>4RS3－2.1$27D

・番号指定の場合は一度のエントリで指定出来る席は7席までです。
・番号指定の無い >4RS1 (セグメント) >4RSA（全セグメント）のエントリは（技術的には）99名までアトランダムに空いている席を押さえることが出来ます。

座席のキャンセル方法

全指定のキャンセル:	>4RX
セグメント1の座席指定をキャンセル:	>4RX1
セグメント、名前指定でキャンセル:	>4RX1－2.1
複数のセグメント、名前指定:	>4RX1/2－2.1/3.1
名前範囲指定（3番から6番の名前）:	>4RX1/2－3.1//6.1

座席番号の変更方法

番号の変更はSFAX番号を指定して行います。

SFAXの表示:	>＊S
変更（SFAXの番号2の座席を30Aに）:	>4R@2$30A